

公司主干路由器基本设置

目录

都江堰根路由器配置.....	2
1. WAN 口设置.....	2
2. LAN 口设置.....	3
3. 端口转发.....	4
都江堰生产主路由器配置.....	5
1. WAN 口设置.....	5
2. LAN 口设置.....	6
3. 端口转发.....	7
芦山根路由器配置.....	8
1. WAN 口设置.....	8
2. LAN 口设置.....	8
3. 端口转发.....	8
3. 固定地址的服务器.....	8

都江堰根路由器配置

WEB 管理端口: 65080

1. WAN 口设置

连接方式:	固定IP地址	
IP协议类型:	<input checked="" type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6	
IP地址:	222.209.209.151	
子网掩码:	255.255.255.0	
网关地址:	222.209.209.1	(可选)
MTU:	1500	(576-1500)
首选DNS服务器:	61.139.2.69	(可选)
备用DNS服务器:	202.98.96.68	(可选)

2. LAN 口设置

接口设置

DHCP服务列表

IP协议类型:

IPv4 IPv6

IP地址:

192.168.1.1

子网掩码:

255.255.255.0

<input type="checkbox"/>	序号	服务接口	开始地址	结束地址
<input type="checkbox"/>	1	LAN	192.168.1.51	192.168.1.239

静态地址分配

启用 禁用 新增 删除 搜索

<input type="checkbox"/>	序号	MAC地址	IP地址	备注
<input type="checkbox"/>	1	4C-CC-6A-ED-8D-DA	192.168.1.240	hccserver
<input type="checkbox"/>	2	00-E0-70-8F-07-1A	192.168.1.245	bakserver
<input type="checkbox"/>	3	08-00-27-59-9B-5C	192.168.1.241	仓库虚拟服务器
<input type="checkbox"/>	4	08-00-27-59-61-A4	192.168.1.242	视频会议虚拟服务器
<input type="checkbox"/>	5	08-00-27-F1-80-A0	192.168.1.243	OA虚拟服务器
<input type="checkbox"/>	6	08-00-27-BA-C1-E9	192.168.1.249	Win7财务虚拟机
<input type="checkbox"/>	7	1C-1B-0D-9B-8E-98	192.168.1.248	kinlion-host
<input type="checkbox"/>	8	08-00-27-2B-03-AE	192.168.1.246	Http服务器
<input type="checkbox"/>	9	00-0B-2F-87-DA-8E	192.168.1.57	考勤机电脑
<input type="checkbox"/>	10	B8-27-EB-D8-9B-C4	192.168.1.92	raspberrypi-eth0

3. 端口转发

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	生效接口	外部端口	内部端口	内部服务器IP	服务协议	状态	设置
<input type="checkbox"/>	1	WhWare_DB	WAN1	60321	60321	192.168.1.241	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	2	OA_Service	WAN1	8001	8001	192.168.1.243	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	3	HCC_Http	WAN1	5000	5000	192.168.1.2	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	4	Video_Meeting	WAN1	1089	1089	192.168.1.242	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	5	ssh_hccserver	WAN1	22666	22	192.168.1.240	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	6	Win7_CW	WAN1	33089	33089	192.168.1.249	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	7	hccsrv_software_lib	WAN1	1680	1680	192.168.1.240	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	8	robot_db	WAN1	33306	3306	192.168.1.245	ALL	已启用	
<input type="checkbox"/>	9	kinlion_host_ssh	WAN1	65522	22	192.168.1.248	ALL	已启用	
<input type="checkbox"/>	10	DB_hcc_work	WAN1	33307	3306	172.16.0.52	ALL	已启用	
<input type="checkbox"/>	11	test65502	WAN1	65502	65502	192.168.1.245	UDP	已启用	
<input type="checkbox"/>	12	dc_proxy	WAN1	9999	9999	192.168.1.240	UDP	已启用	
<input type="checkbox"/>	13	http	WAN1	80	80	192.168.1.240	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	14	https	WAN1	443	443	192.168.1.240	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	15	SmartProductionHTTP	WAN1	5001	5000	192.168.1.240	ALL	已启用	
<input type="checkbox"/>	16	SmartDC	WAN1	10000	10000	192.168.1.240	UDP	已启用	
<input type="checkbox"/>	17	OA_DB	WAN1	63336	3336	192.168.1.243	TCP	已启用	
<input type="checkbox"/>	18	SmartProdDB	WAN1	63306	3306	192.168.1.240	TCP	已启用	

都江堰生产主路由器配置

1. WAN 口设置

连接方式:	固定IP地址	▼	
IP地址:	192.168.1.2		
子网掩码:	255.255.255.0		
网关地址:	192.168.1.1		(可选)
上行带宽:	1000000		Kbps (100-1000000)
下行带宽:	1000000		Kbps (100-1000000)
MTU:	1500		(576-1500)
首选DNS服务器:	192.168.1.1		(可选)
备用DNS服务器:			(可选)

2. LAN口设置

接口设置

IP地址:

子网掩码:

DHCP服务列表

<input type="checkbox"/>	序号	服务接口	地址租期	网关地址
<input type="checkbox"/>	1	LAN	30	---

服务接口:	<input type="text" value="LAN"/>
开始地址:	<input type="text" value="172.16.0.100"/>
结束地址:	<input type="text" value="172.16.0.254"/>
地址租期:	<input type="text" value="30"/> 分钟 (1-2880)
网关地址:	<input type="text"/> (可选)
缺省域名:	<input type="text" value="sc.hcc.local"/> (可选)
首选DNS服务器:	<input type="text"/> (可选)
备用DNS服务器:	<input type="text"/> (可选)
Option60:	<input type="text" value="TP-LINK"/> (可选)
Option138:	<input type="text" value="172.16.0.1"/> (可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用

静态地址分配

<input type="checkbox"/>	序号	服务接口	MAC地址	IP地址	备注
<input type="checkbox"/>	1	LAN	D0-50-99-C9-DA-6D	172.16.0.50	生产-物理服务器
<input type="checkbox"/>	2	LAN	08-00-27-35-57-78	172.16.0.51	生产-虚拟ERP服务器
<input type="checkbox"/>	3	LAN	08-00-27-FA-7D-AD	172.16.0.52	生产-数据采集虚拟服务器
<input type="checkbox"/>	4	LAN	08-00-27-49-6D-26	172.16.0.53	生产-信息发布虚拟机

3. 端口转发

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	生效接口	外部端口	内部端口	内部服务器IP	服务协议	状态
<input type="checkbox"/>	1	SSH2VSCServer	WAN1	32223	22	172.16.0.51	ALL	已启用 
<input type="checkbox"/>	2	ERP_HTTP	WAN1	8082	8082	172.16.0.51	ALL	已禁用 
<input type="checkbox"/>	3	HTTP_ON_DC_SERVER	WAN1	5000	5000	172.16.0.52	ALL	已启用 
<input type="checkbox"/>	4	ERP_DB	WAN1	33061	3306	172.16.0.51	ALL	已禁用 

芦山根路由器配置

1. WAN 口设置

上网方式：拨号上网
宽带账号：yaa08356520189
宽带密码：12345678

2. LAN 口设置

- LAN 口设置
路由器地址：192.168.0.1
- DHCP 地址范围：
192.168.0.100 ~ 192.168.0.200
提示：100 以内的地址保留给服务器

3. 端口转发

外部端口	内部端口	IP地址	协议类型
33890	33890	192.168.0.4	TCP
8001	80	192.168.0.6	TCP
22655	22	192.168.0.6	ALL
63306	3306	192.168.0.6	ALL
33893	33893	192.168.0.4	ALL
60321	60321	192.168.0.5	ALL
65522	22	192.168.0.4	ALL

注：协议类型都选 TCP 即可，不需要选择 ALL

3. 固定地址的服务器

服务器上设置了固定 IP 地址，不是路由器 DHCP 固定分配。

- 物理服务器 192.168.0.4
- 仓库系统虚拟服务器 192.168.0.5
- 数据采集虚拟服务器 192.168.0.6